

PROCÉDURE DE MISE A JOUR des TZT2BB - version 9.56

- Affichage jusque 6 moteurs
- Zoom in et out integré par des boutons (plus de barre glissante)
- Intégration du Navpilot-1000 via NMEA2000 (mode non-IMO seulement).
- Intégration via HTML de nouveaux fabricants
- Même si plusieurs MFD sont connectés au réseau, la valeur de la température de l'eau du sondeur connecté à un autre MFD est affichée sur l'écran du sondeur.
- Autres améliorations de fonctions/réparations des défauts

PREPARATION

Formater une clé USB en FAT32

Dézipper / Copier le contenu de ce fichier à racine de la clé USB :

"1950240-0956_LMMP-23-049"

Nom	Statut	Modifié le	Type	Taille
_			77-	
Copyltem	⊘	20/12/2023 09:19	Dossier de fichiers	
FEC	⊘	20/12/2023 09:16	Dossier de fichiers	
autoupdateconfig.txt	⊘	26/10/2021 07:02	Document texte	1 Ko
chartdemopath.txt	⊘	11/09/2020 02:11	Document texte	1 Ko
	⊘	28/11/2014 13:08	Fichier système	1 Ko
MANUAL.BIN	⊘	07/12/2023 07:04	Fichier BIN	8 039 Ko
QB_FORCE_EXIT	⊘	13/02/2019 05:39	Fichier	1 Ko

La TZT2BB doit être éteinte.

1. Insérez la clé USB sur le port **[USB1]** de la TZT2BB, puis démarrez l'appareil. La mise à jour se lance.

Les différentes étapes se succèdent :

 $(eGuide) \rightarrow (OS+App) \rightarrow (Redémarrage) \rightarrow (eGuide \rightarrow) Built-in Fish Finder \rightarrow FPGA$






BULLETIN TECHNIQUE







2. Redémarrage, puis à nouveau les écrans "**Now Extracting…!** » et « **Now Updating…!** » s'enchainent plusieurs fois jusqu'à la mise à jour FPGA (approx. 10 minutes) :



3. L'appareil demande enfin d'extraire la clé USB, puis de valider pour éteindre l'appareil :




BULLETIN TECHNIQUE



4. L'appareil redémarre :



5. Vérifiez que la mise à jour est correctement installée.



De même dans le menu INSTALLATION > AUTOTEST RAPIDE :

ltem	Version	
First Boot Version (= OS)	1950176- 09.56	
System Version	1950178- 09.56	
App Version	1950152- 09.56	
Int. Sounder Boot Version	1950174- 01.01	
Int. Sounder Main Version	1950175- 01.05	
FPGA App Version	1950172- 01.19	

--- FIN ---